



ConnectME

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОМЫШЛЕННОМУ КОНТУРУ

действует с 20.07.2020

МЕСТО В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БОЕВОМУ КОНТУРУ

[MCG1001 Colocation](#)

▶ [MCG2001 ConnectME](#) ◀

[MCG3001 Универсальная схема](#)

[MCG4001 Международные точки присутствия](#)

[MCG5001 VPN подключение](#)

[MCG6001 Доступ через интернет](#)

СЕТЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕСТОВОМУ КОНТУРУ

[MCG1101 Colocation](#)

[MCG2101 ConnectME](#)

[MCG4101 Международные точки присутствия](#)

[MCG6101 Доступ через интернет](#)

НАВИГАЦИЯ

- [Описание услуги](#)
- [Техническая схема](#)
- [Поддерживаемое оборудование](#)
- [Требования к каналам связи](#)
- [План адресации](#)
- [Инструкция по настройке оборудования](#)
- [Как начать работать](#)
- [Процедура обращений в техническую поддержку](#)
- [Операторы связи](#)
- [Часто задаваемые вопросы](#)

ОПИСАНИЕ УСЛУГИ



ConnectME — это один из способов организации сетевого доступа к сервисам Московской Биржи. Данная схема подключения включает в себя каналы связи точка-точка, реализованные операторами связи по выбору клиента, оборудование клиента под управлением Биржи и сетевые сегменты для размещения торговых систем клиента, организованные согласно требованиям Биржи. Более подробная техническая информация предоставлена в разделе [«Техническая схема»](#).

Точки подключения Московской Биржи располагаются по адресам:

- ЦОД Dataspace1 (ул. Шарикоподшипниковская д. 11 стр.9), зал 217, стойки F1 и F9;
- ЦОД M1 (Варшавское ш., д. 125 стр.1), стойки L57-7, L57-8.

Точка подключения клиента может располагаться в любом месте, куда операторы связи готовы довести канал.


Услуга предоставляет возможность гибкого резервирования:

- Отказоустойчивое подключение в один ЦОД Биржи двумя независимыми каналами;
- Отказоустойчивое подключение в каждый ЦОД Биржи двумя независимыми каналами;
- Подключение без резервирования в любой ЦОД одним каналом в случае, если:
 - Нет необходимости резервировать подключение;
 - Услуга ConnectME подключается как резерв промышленного подключения (к примеру, Colocation или другого подключения по схеме ConnectME).

ConnectME входит в перечень услуг и программного обеспечения, оказываемых по договору информационно-технического обеспечения (Договор «ИТО») и состоит из двух частей:

- Подключения к оборудованию Технического центра;
- Настройка и сопровождение конфигурации оборудования Клиента.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА



- 1 **Сегмент CLT** - выделенный сегмент сети передачи данных Клиента на базе сетевого оборудования Клиента для размещения специализированного ПО и биржевых систем (п.4), а также для организации L3 стыка с внутренней сетью Клиента (п.3). Допускается реализация с применением технологии VLAN (стандарт IEEE 802.1Q), номер которого необходимо сообщить специалистам биржи при настройке.
- 2 **CLT2 сегмент** – выделенный сегмент сети передачи данных, применяемый в схеме с резервированием и аналогичный по функциям сегменту CLT. Сегменты CLT и CLT2 используют один порт на маршрутизаторе под управлением биржи. Отличие заключается в том, что подключения из сегмента CLT будут идти через сеть одного оператора связи, а подключения из сегмента CLT2 – через сеть второго оператора связи. Эту особенность можно использовать для балансировки трафика между операторами. Рекомендуется использовать CLT для подключений к срочному рынку и CLT2 – для подключений к фондовому, валютному и денежному рынкам. При любой схеме балансировки сохраняется отказоустойчивость, то есть отказ сети любого из операторов не приведет к отказу в подключении к Бирже, хоть и может потребовать переустановки соединений в ПО.

- 3 **Корпоративная сеть Клиента** может быть подключена силами специалистов Клиента. Допускается организация доступа к системам, установленных в CLT/CLT2 сегментах или сервисам Московской Биржи из внутренней клиентской сети. При подключении к сервисам Биржи, в качестве IP адресов источника (source IP) должны выступать адреса из [выделенного адресного пространства](#) сегментов CLT/CLT2.
- 4 **Клиентские сервера и рабочие станции.** Информацию о продуктах и сервисах Биржи можно найти по адресу: <https://www.moex.com/s397>.
- 5 **Маршрутизатор клиента под управлением биржи**, установленный на территории Клиента, согласно требованиям раздела [поддерживаемое оборудование](#).
- 6 **Второй маршрутизатор клиента под управлением биржи**, используемый для организации отказоустойчивого подключения через второй канал связи. Данный способ является рекомендуемым, но при этом опциональным. В случае его использования интерфейсы CLT/CLT2 обоих маршрутизаторов должны быть подключены в единый сетевой сегмент, куда будут подключаться сервера и рабочие станции клиента. Любой из двух маршрутизаторов может обрабатывать клиентские запросы, благодаря использованию протокола HSRP. Также необходимо подключить между собой дополнительные сетевые интерфейсы маршрутизаторов (возможно использование VLAN) для Peer-link связности и обеспечения отказоустойчивости. Рекомендуется организовывать географическое резервирование в оба ЦОДа, но это не является обязательным условием.
- 7 **Получение MarketData.** При использовании Клиентом технологии FAST UDP multicast marketdata подписка на потоки должна быть либо по протоколу PIM SSM, либо по протоколу IGMP v3, в зависимости от дизайна сети Клиента.
- 8 **Типы каналов.** Подключение канала на стороне Биржи возможно, как медным, так и оптическим кабелем. Стандартные типы подключения 1000BASE-SX для Multimode и 1000BASE-LX/LH для Singlemode. Использование других стандартов должно быть согласовано Биржей.
- 9 **Сервисы Биржи** располагаются в сетях: 91.203.252.0/22, 10.63.0.0/24 и 10.61.0.0/24.

ПОДДЕРЖИВАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Маршрутизаторы клиента под управлением биржи должны быть производства компании Cisco Systems™. Рекомендуется использовать маршрутизаторы Cisco ISR 4000 серии с лицензией IP Base:

Информация с официального сайта вендора

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/models-comparison.html>

	4221	4321	4331*	4351	4431	4451
Features						
Form factor	1 RU Desktop	1 RU Desktop	1 RU	2 RU	1 RU	2 RU
Integrated WAN Ports	GE / SFP	GE / SFP	GE / SFP	2 PoE GE / SFP	2 PoE GE / SFP	2 PoE GE / SFP
	GE	GE	GE	GE / SFP	2 GE / SFP	2 GE / SFP
			SFP			
Performance	35Mbps	50 Mbps	100 Mbps	200 Mbps	500 Mbps	1 Gbps
	Upgradable to 75 Mbps	Upgradable to 100 Mbps	Upgradable to 300 Mbps	Upgradable to 400 Mbps	Upgradable to 1 Gbps	Upgradable to 2 Gbps

* наиболее подходящая модель по причине наличия трёх ethernet интерфейсов

При необходимости использования других моделей оборудования Cisco, конфигурацию оборудования необходимо предварительно согласовать с сотрудниками Московской, обратившись в [службу технической поддержки](#).

Количество физических Ethernet портов маршрутизатора – не менее двух.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНАЛАМ СВЯЗИ

В зависимости от количества потребляемых сервисов и набора прослушиваемых потоков данных по технологии FAST UDP Multicast, рекомендованная полоса пропускания складывается из суммы значений:

- 4Мбит/сек умноженное на количество экземпляров шлюзов/терминалов
- 10Мбит/сек умноженное на количество экземпляров шлюзов/терминалов, получающих поток данных с полной историей заявок/сделок (FORTS_ORDLOG_REPL/FORTS_DEALS_REPL)
- От 15 до 50 Мбит/с для каждой копии А и В FAST Фондового рынка
- От 15 до 50 Мбит/с для каждой копии А и В FAST Валютного рынка
- От 6 до 15 Мбит/с для каждой копии А и В FAST Срочного рынка

Для более подробной информации см. [отчёт о нагрузочном тестировании](#)

ПЛАН АДРЕСАЦИИ

IP адрес для подключения маршрутизатора к сети Московской Биржи сообщают специалисты в [первоначальной конфигурации](#).

Адреса сетей для CLT и CLT2 сегментов, выделяются Биржей при настройке услуги из диапазонов, указанных в таблице ниже:

Сегмент	Адрес сети	Префикс	Маска подсети
CLT	10.160.X.0 или 10.161.X.0	/24	255.255.255.0
CLT2	10.164.X.0 или 10.165.X.0	/24	255.255.255.0

Конечные IP адреса для своих систем определяются клиентом самостоятельно*, отдельного уведомления не требуется. Адреса указываются в заявлениях на заказ логинов и прочих технологических услуг и могут быть переданы другому участнику торгов путём подачи специального заявления (кроме адресов для получения маркет даты по протоколу FAST).

* Последние пять адресов в каждой сети зарезервированы Биржей.

Адреса сервисов Московской Биржи опубликованы по адресу: <https://www.moex.com/s329>, а так же могут быть предоставлены по запросу в [службу технической поддержки](#).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Для передачи управления маршрутизатором специалистам Биржи, потребуется применить первоначальную конфигурацию на устройство:

```
enable secret 123
interface {в сторону Биржи}
 ip address {Выделенный Биржей адрес} 255.255.255.252
 no shut
 speed auto
 duplex full
 exit
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {Настроенный на стороне Биржи адрес}
line vty 0 4
  transport input telnet
  password 123
  login
end
```

После предварительной настройки сотрудник Биржи сможет выполнить удаленный вход на устройство, применить полную конфигурацию и убедиться в её работоспособности.

При настройке маршрутизации на стороне Клиента для доступа к сервисам Биржи в качестве next-hop`а необходимо использовать IP адрес, настроенный на интерфейсах маршрутизатора (X.X.X.252).

Ниже приведена базовая маршрутизация в синтаксисе для командной строки Windows.

Транзакционные сервисы:

```
route add -p 10.63.0.0 mask 255.255.252.0 GW_CLT*
route add -p 10.61.0.0 mask 255.255.252.0 GW_CLT*
route add -p 91.203.252.0 mask 255.255.252.0 GW_CLT*
```

FAST валютного рынка:

```
route add -p 91.203.253.225 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 91.203.253.228 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.1.0 mask 255.255.255.224 GW_CLT*
route add -p 91.203.255.225 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 91.203.255.228 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.1.128 mask 255.255.255.224 GW_CLT*
```

FAST фондового рынка:

```
route add -p 91.203.253.227 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 91.203.253.229 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.1.32 mask 255.255.255.224 GW_CLT*
route add -p 91.203.255.227 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 91.203.255.229 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.1.160 mask 255.255.255.224 GW_CLT*
```

FAST срочного рынка:

```
route add -p 91.203.253.232 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.5.0 mask 255.255.255.0 GW_CLT*
route add -p 91.203.253.236 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.15.0 mask 255.255.255.0 GW_CLT*
route add -p 91.203.255.232 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.133.0 mask 255.255.255.0 GW_CLT*
route add -p 91.203.255.236 mask 255.255.255.255 GW_CLT*
route add -p 239.195.143.0 mask 255.255.255.0 GW_CLT*
```

* - В случае схемы с резервированием сервера и рабочие станции для работы с фондовым и валютным рынком рекомендуется размещать в сегменте CLT2, соответственно адрес GW_CLT в этом случае должен быть из сегмента CLT2.

Для клиентов в сети биржи доступен сервис доменных имён (DNS) по адресам: 91.203.252.10, 91.203.254.10 и протокол синхронизации времени (NTP): 91.203.252.12, 91.203.254.12.

КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ

Для начала работы клиенту необходимо выполнить следующие действия:

- Проконсультироваться с менеджером из отдела продаж технологических услуг по телефону +7 (495) 363-3232 доб. 5656 или по email itsales@moex.com. Сотрудник биржи поможет удостовериться в том, что выбранное решение оптимально подходит под задачи клиента, подскажет какие документы необходимо заполнить и в каком порядке лучше всего организовать дальнейшую работу.
- Определить вариант схемы подключения: необходимо выбрать как будет организовано резервирование, в какие ЦОДы Московской биржи необходимо организовать каналы связи.
- Выбрать оператора(-ов) связи и согласовать с ним(-и) коммерческие условия и SLA. Подписать 3-х сторонние соглашения между Биржей, Оператором и Клиентом.
- Подписать с Московской биржей договор ИТО (возможно он уже заключен!) и заказать услугу ConnectME. Менеджеры биржи подскажут как правильно заполнить необходимые бланки.
- Выбрать протоколы и ПО для подключения (Выбор может быть обусловлен уже имеющимся торговым ПО).
- **(Опционально)** Подключиться к тестовой среде для сравнения решений, проверки алгоритмов и ПО.
- **(Опционально)** Пройти процедуру сертификации ПО Клиента для подключения к торговым системам Московской Биржи (Требуется, если планируется использование нетипового торгового ПО).
- Подписать соглашение с Московской Биржей о предоставлении доступа по выбранному программному обеспечению и информационным продуктам.
- Запустить систему в промышленную эксплуатацию.

ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

В случае, если Клиент обнаруживает неисправность Услуги или при возникновении любого вопроса касающегося подключения, необходимо связаться со службой поддержки Биржи, предоставив следующую информацию:

- Наименование организации;
- Используемая услуга для подключения к Бирже: [ConnectME](#);
- IP адреса с которых производится подключение;
- Краткое описание проблемы;
- **(Опционально)** Наименование оператора связи, организовавшего канал;
- **(Опционально)** Результаты тестов, проведенных клиентом.

Контакты технической поддержки:

Т +7 (495) 733-9507, +7 (495) 287-7691,

Т +7 (495) 363-3232, доб. 2345

E-mail: help@moex.com

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

Реализовать подключение может любой оператор связи по выбору клиента.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В чём состоит отличие схемы ConnectME от Универсальной Схемы?

В решении ConnectME трафик Клиента изолирован и передаётся по каналу связи с фиксированной конфигурацией. В Универсальной Схеме трафик всех клиентов оператора связи подаётся в ЦОД биржи в агрегированном канале связи. Это накладывает ограничение на выбор оператора связи - по Универсальной схеме можно подключиться только через ограниченное число операторов, аккредитованных Биржей.

В решении ConnectME сетевая задержка фиксирована, стабильна и не меняется со временем, в Универсальной схеме трафик маршрутизируется по внутренней сети оператора связи, архитектура которой может изменяться со временем.

В решении ConnectME есть возможность более гибко реализовать резервирование подключения, в Универсальной схеме доступны две фиксированные опции: подключение через одного оператора связи (в основной и резервный ЦОД), и отказоустойчивое подключение через двух операторов связи.

Где находятся точки подключения ConnectME Московской Биржи?

ЦОД Dataspace1 (ул. Шарикоподшипниковская д. 11 стр.9) и ЦОД М1 (Варшавское ш., д. 125 стр.1).

Могу ли я использовать оптический канал для организации подключения?

Да, вы можете использовать оптический канал, доступны стандарты 1000BASE-SX и 1000BASE-LX\LN. Использование других стандартов нужно предварительно согласовать с биржей.

Возможно ли использовать оборудование отличное от Cisco, например, Juniper или Arista?

К использованию допускается только оборудование Cisco. Подробнее о [требованиях к оборудованию](#).

Есть ли ограничения на использование интерфейсов доступа к рынкам при подключении по схеме ConnectME?

Через схему ConnectME доступны любые протоколы и интерфейсы доступа ко всем рынкам Московской биржи. Для подключения к UAT системам Биржи необходимо использовать отдельное решение ConnectME Test, Colocation или доступ через интернет.